

スタンドアロン インストール

	Windows ロゴ認証	Windows 95	Windows 98	Windows ME	Windows NT4.0	Windows 2000 (*10)	Windows XP Pro	Windows XP Home	Windows XP TabletPC	Windows XP Pro 64 Bit エディション (*2)	Windows Vista 32 Bit エディション	Windows Vista 64 Bit エディション (*2)
AutoCAD 2008 (*1)	○ (*11)	---	---	---	---	○ (SP4)	○ (SP2)	○ (SP2)	---	○ (SP2)	○	○
AutoCAD 2007 (*3)	○	---	---	---	---	○ (SP4)	○ (SP1以降)	○ (SP1以降)	○ (SP2)	---	○ (*4)	---
AutoCAD 2006 (*3)	○	---	---	---	---	○ (SP4)	○ (SP1以降)	○ (SP1以降)	○ (SP1以降)	---	---	---
AutoCAD 2005 (*5)	○	---	---	---	---	○	○ (*6)	○ (*6)	○	---	---	---
AutoCAD 2004 (*7)	○ (*8)	---	---	---	○ (SP6a以降)	○	○	○	○	---	---	---
AutoCAD 2002	---	---	○ (SE含む)	○	○ (SP5以降)	○	○ (*9)	---	---	---	---	---
AutoCAD 2000i	---	○ (OSR2)	○ (SE含む)	---	○ (SP3以降)	○	---	---	---	---	---	---
AutoCAD LT 2008	○	---	---	---	---	○ (SP4)	○ (SP2)	○ (SP2)	---	---	○	---
AutoCAD LT 2007 (*3)	○	---	---	---	---	○ (SP4)	○ (SP1以降)	○ (SP1以降)	○ (SP2)	---	○ (*4)	---
AutoCAD LT 2006 (*3)	○	---	---	---	---	○ (SP4)	○ (SP1以降)	○ (SP1以降)	○ (SP1以降)	---	---	---
AutoCAD LT 2005 (*5)	○	---	---	---	---	○	○ (*6)	○ (*6)	○	---	---	---
AutoCAD LT 2004 (*7)	○ (*8)	---	---	---	○ (SP6a以降)	○	○	○	○	---	---	---
AutoCAD LT 2002	---	---	○ (SE含む)	○	○ (SP5以降)	○	○	○	---	---	---	---
AutoCAD LT 2000i	---	○ (OSR2)	○ (SE含む)	---	○ (SP3以降)	○	---	---	---	---	---	---

※ 「---」の表記は、各製品のサポート対象外のOSです。当社では動作確認しておりません。

※ この一覧表で表記している製品名およびWindows OS はすべて日本語版です。

(*1) 3D 機能のハードウェア アクセラレーションを実行するには、サービスパックと DirectX 9.0c 以上をインストール してください。Windows Vista のいずれかのエディションで、3D モデリングやレンダリングを目的に使用する場合は、Direct3D 対応のワークステーション クラスのグラフィック カードが必要です。

(*2) 64 Bit 版の OS では、64 Bit 版の AutoCAD のみがサポートされます。

(*3) 製品のインストール、および、使用に際し、マイクロソフト社が提供する、Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降が必要となります。WindowsNT、Windows ME、Windows 95/98環境では、インストーラは起動しません。

(*4) AutoCAD 2007、AutoCAD LT 2007 は、Windows Vista エディション上で動作する場合は、アップデート プログラムが必要となります。

(*5) 製品のインストール、および、使用に際し、マイクロソフト社が提供する、Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1以降が必要となります。

(*6) www.autodesk.co.jp の「サポート」-「すぐに役立つ autodesk-Technical-Q&A」QA番号 2645 の制限事項をご確認ください。

(*7) 製品のインストール、および、使用に際し、マイクロソフト社が提供する、Microsoft Internet Explorer 6.0 以降が必要となります。

(*8) Windows のロゴ認証には、NT4.0 も含んでいます。

(*9) Windows XP Professional で動作することを確認済みですが、ご利用にあたり以下ご注意ください。スタンド アロン版を利用の場合、License Manager Run-Time System (RTS) のアップデートが必要です。RTSアップデート モジュールを当社サイトより、ダウンロードしてインストールを行ってください。ネットワーク製品 (サーバパック/クライアントパック) ではRTSのアップデートは不要です。

(*10) サーバOSで運用することを想定していないので、Windows 2000 Professional でのみ動作テストをしております。Windows 2000 サーバ製品向けのOS環境では、動作テストは行っていません。

ライセンスサーバ インストール

	Windows NT 4.0	Windows NT Server	Windows 2000 Pro	Windows 2000 Server	Windows XP Pro	Windows 2003 Server ファミリ (#1)
AutoCAD 2008 (#2)	---	---	○ (SP4)	○	○ (SP2)	○
AutoCAD 2007	---	---	○ (SP4)	○	○ (SP1以降)	○
AutoCAD 2006	---	---	○	○	○	○
AutoCAD 2005	---	---	○	○	○	○
AutoCAD 2004	○ (SP6a以降)	○ (SP6a以降)	○	○	○	---
AutoCAD 2002	○ (SP5以降)	○ (SP5以降)	○	○	---	---
AutoCAD 2000i (#3)	○	○	○	○	---	---

(#1) Windows 2003 Server ファミリには、AutoCAD2005よりサポートします。

(#2) 冗長型サーバの場合は、Windows 2000 Server と Windows 2003 Server をサポートします。

(#3) AutoCAD 2000i 以前は、ネットワークライセンス形式が異なる為FLEXlmには対応していません。

※ 新旧AutoCADのネットワーク ライセンスを同一のサーバで管理する場合、旧バージョンの「Network License Manager」をアンインストール後、新バージョンの「Network License Manager」をインストールし、ライセンスファイルを結合してください。

また、各製品のシステム要件に関しては、各製品のFAQを参照してください。